

## BLINDE RITS INZETTEN (ZONDER BLINDE-RITSVOET)

Auteur: Sincha ([www.hetstoffenhuis.be](http://www.hetstoffenhuis.be)) | Datum: Mei 2015

Deze techniek leerde ik van een ervaren naaister en sindsdien is mijn blinde-ritsvoetje verbannen tot mijn naaidoos.

### 1 DE VOORBEREIDING




- Pas de lengte van je rits af op je stof (foto 1). Maak 2 markeringen met een draadje. Het eerste draadje op 5 cm boven het einde van de rits en het tweede op 5 cm onder het einde van de rits (foto 2).
- Naai de volledige 'naad' dicht (foto 3). Gebruik hiervoor een grote steek tot aan het tweede draadje, hecht en naai verder met een gewone steekgrootte.
- Strijk de naad open (foto 4).
- Torn het stiksel los tot aan het tweede draadje (tot net boven het punt waar je net gehecht hebt, foto 5).

### 2 DE RITS INZETTEN



- Speld de rits op de stof zodat de ingestreeken plooï samenvalt met de tandjes van de rits (foto 6). Denk er aan om de rits omgekeerd op je stof te leggen zodat je ze naderhand naar binnen kan vouwen (en dus blind ingezet hebt).



- Stik nu je ritsdeel met een gewone (of zelfs grotere steek) vast m.b.v. je klassieke ritsvoetje (foto 7). Hierdoor zit de rits vast en kun je er nu gemakkelijker voor zorgen dat je 2 ritsdelen gelijk in je kledingstuk zitten.




- Herhaal dit voor je andere ritsdeel. Als je het ritsdeel van onder naar boven vastspeld, zouden de 2 ritsdelen gelijk uit moeten komen.
- Als de rits goed zit en alles gelijk zit wanneer je de rits sluit, kun je de rits definitief vastzetten (foto 8).
- Eerst strijk je de tandjes van je rits open zodat deze bijna plat liggen. Daarna kun je met je gewone ritsvoetje de rits vastzetten. Lijn je naald zo ver mogelijk uit, richting de tandjes en naai de rits vast in het 'geultje'. Herhaal dit ook voor het andere ritsdeel.

### 3 RITS INKORTEN



Indien nodig, kan je een blinde rits altijd inkorten.

### 4 ACHTERNAAD SLUITEN



- Nu moet je alleen nog de achternaad sluiten (foto 9).



- In dit geval stik je van onder naar boven (foto 10). Je start net onder je tweede draadje en naait rustig naar boven. Je gebruikt wederom je gewone ritsvoetje en houdt de uitlijning van je naald aan. Trek het uiteinde van je rits een beetje opzij.



- Hierdoor kun je dichterbij je oorspronkelijke stiksel van je rits naaien. Eindig net naast het stiksel van je rits (foto 11).
- Strijk je achternaad plat en als alles goed is, zie je de rits bijna niet zitten (foto 12).